

□ 洗滌——

水洗		干洗
常見衣料水洗要點	適用洗滌劑	
<p>✦ 水洗時水溫一般宜控制在 30 度以內，浸泡時間不超過 30 分鐘。</p> <p>① 棉、麻衣料的洗滌要點：深淺色分開洗滌，深色衣料不可浸泡太久。以下面料需特別注意：</p> <p>①. 純棉泡泡紗面料：不可刷洗；</p> <p>②. 牛仔休閒：最好機洗、不可刷洗；</p> <p>③. 炒洗面料：最好機洗，不刷洗，不可重搓洗；</p> <p>④. 麻纖維面料：不可猛搓及用力拧絞。</p> <p>② 毛絨複合類面料：水洗浸泡時間不超過 5 分鐘，不可機洗、只可輕揉，不可重搓。</p> <p>③ 毛料：一般需干洗，除西服外水洗亦可，但須先用冷水浸泡 15 分鐘，然後用絲毛洗滌劑洗滌。</p> <p>④ 絲織面料：輕揉手洗、隨浸隨洗、不可機洗、不可重搓。</p> <p>⑤ 化纖面料：水洗溫度 30℃-40℃，經樹脂化整理的面料水溫度應控制在 30℃ 以下，力度要小，不可拧絞，不可猛地提出水面。</p> <p>⑥ 混紡衣料：衣料中哪種纖維面料占比大，即按那種面料的洗滌方法進行洗滌，如比例差不多，一般按照動物纖維、不可再生化學纖維、可再生化學纖維、植物纖維的順序決定洗滌方法。</p>	<p>① 肥皂（鹼性大）：適用棉麻類織物，不適用於洗滌絲、毛織物。</p> <p>② 皂片（呈弱鹼性）：可洗滌絲、毛類織物，但要作浸酸處理（將洗好的衣物浸泡入含 3% 食用白醋的冷水約 3 分鐘，然後清洗）</p> <p>③ 洗衣粉（鹼性大）：洗滌棉、麻、化纖類織物，一般不適合絲、毛類織物。</p> <p>④ 衣用液體洗滌劑：洗滌棉麻及化纖織物。</p> <p>⑤ 絲毛液體洗滌劑（中性）：洗滌絲、毛類織物。</p>	<p>干洗尤其適用於水洗後易變形、褪色、損傷的衣物，例如：西服、大衣、羊絨服裝、羊毛套裝、薄絲服裝、皮革服裝等。</p> <p>✦ 拼插真\仿皮類干洗時應用密度高的軟布將真皮縫包好。</p>

□ 晾曬——

<p>① 以下面料適宜在通風處陰干、不宜暴曬或烘乾： 純棉 滌棉 棉絨布 皮革系列面料（須反面朝外晾乾） 精紡仿毛類面料 桑蠶絲</p> <p>② 質地較輕、不易變形的服裝可用衣架撐掛，厚重服裝要選擇承重大的衣架；易變形的服裝，如羊毛衫等，應裝入網袋平攤或半干後再懸掛。</p>

□ 熨燙——

各類衣料熨燙溫度：					
衣料	適宜溫度(℃)	危險溫度(℃)	衣料	適宜溫度(℃)	危險溫度(℃)
棉	180~200	240	錦綸	120~150	170
麻	140~200	240	滌綸	140~160	190
毛	120~160	210	晴綸	130~150	180
蠶絲	120~150	200	維綸	120~150	180
粘膠	120~160	210	丙綸	90~110	120
































熨燙注意要點：

- ① 大部分織物熨燙時均應加一定的濕度，以使定型效果更明顯，給濕方法有直接噴水、墊濕布或採用蒸汽熨斗。
- ② 厚重面料、有明显褶皺、表面需平整光亮和定型要求的部位壓力要大；輕薄絲綢面料壓力要小；絨面面料最好採用蒸汽熨燙；
- ③ 一般熨燙時熨斗在服裝表面不斷摩擦移動，停留時間為 0.2-0.3 秒，同一部位移動時間一般為 3-5 秒，可根據具體情況靈活掌握。
- ④ 仿皮類須墊布小心熨燙；全滌面料需墊布小心熨燙；真絲面料須均勻洒水，從反面熨燙。

□ 穿著\存放——

<p>① 天然纖維面料如棉、麻、毛、絲織物等及其混紡纖維：要注意防霉，應存放於干爽處；容易成為害蟲的食物，定期使用驅蟲劑（常用的如樟腦丸）。</p> <p>② 對保型有特別要求的服裝，如西服、大衣、皮衣，以及易變形的服裝，如羊毛衫，應用衣架掛放。</p> <p>③ 深淺色服裝間如可能出現沾色，應白紙或白布作適當隔離。</p> <p>④ 毛絨複合類面料：不可粘上粘性物質如標籤等，不用穿時採用寬型衣架掛裝保存。</p> <p>⑤ 皮革：不可接觸明火、不可帖上粘性物、不可接觸尖硬物，避免劇烈磨擦。</p> <p>⑥ 絲絨、長毛絨衣物高級毛料：衣物的放置時裏面朝外以防色澤受影響。</p>

□ 衣物洗涤标识

水洗标识					
	只能用手洗，不能使用洗衣机		不能水洗		50度机洗，1表示轻柔档，2表示标准档，3可用强洗档
	不能使用搓衣板搓洗		不能用沸水，或者温度过高的水洗		可以使用洗衣机洗涤，但必须使用弱档
	你的衣物不能使用滚筒式干洗机洗涤				
干洗标识					
	可以干洗		可以干洗，圆圈内的字母则代表可以使用的干洗剂的型号		可以干洗，P表示可以使用任何干洗剂洗涤
	不能干洗只能水洗		可以干洗，但只能使用石油类的干洗剂		可以干洗，圆圈下的直线表示洗后衣服的处理要格外小心
晾晒标识					
	可以拧干		要悬挂起来晾干		不能拧干，宜悬挂起来滴干
	不可以拧干		不能挂衣架上晒干，要放在平面处晾干		可以用衣架晒干，但不能放在阳光下暴晒
	可以用烘干机烘干		不可以用烘干机烘干		
熨烫标识					
	可以熨烫，但必须低温熨烫		可以中温熨烫，使用的熨烫温度为 130—150 度左右		可以高温熨烫，但必须垫烫布
	不可以熨烫		可以高温熨烫，使用的最高温度为 171—220 度左右		可以低温熨烫，但必须垫烫布
	可以低温熨烫，使用的熨烫温度为 110—120 度左右				
漂洗标识 (漂白)					
	漂白时要用含氯的漂白剂		可用含氯的洗涤剂洗涤，或用氯液漂白		不能使用含氯的洗涤剂，也不能用含氯的漂白剂溶液漂白衣物